

Wichtige Server-Adressen

Server- und IP-Adressen der simple-ASP GmbH

1. Hosted Exchange 2007 – Server-Adressen

I. Bitte nutzen Sie folgende Server-Adressen für Ihr Hosted Exchange 2007 Basic oder Alias POP3 Postfach:

Online Zugriff auf Exchange-Konto:
owa.exchangehoster.de

POP3

Eingangsserver: pop3.exchangehoster.de
IP-Adresse: 93.186.203.5

SMTP-Ausgangsserver: smtp.exchangehoster.de
IP-Adresse: 93.186.203.5

IMAP

Eingangsserver: imap.exchangehoster.de
IP-Adresse: 93.186.203.5

SMTP-Ausgangsserver: smtp.exchangehoster.de
IP-Adresse: 93.186.203.5

II. Nutzen Sie bitte folgende Outlook Einstellungen für ein Exchange 2007 Premium und Platinum Postfach:

Exchange Mailbox Server: MBXCLUSTER01.exchangehoster.de
RPC over HTTPS: rpc.exchangehoster.de

III. Active Sync Endgeräte

Um sich mit mobilen Active Sync Endgeräten sich anzumelden, verwenden Sie bitte folgenden Server:

Mailserver: owa.exchangehoster.de
Domäne: frei lassen
Benutzername: E-Mail Adresse
Passwort: Ihr Passwort

IV. DNS Einstellungen: MX-Records für Exchange 2007 Postfächer

Wert	Priorität	IP-Adresse
mailscan01.exchangehoster.de.	10	93.186.203.140
mailscan02.exchangehoster.de.	10	93.186.203.139

V. Autodiscover Einträge

autodiscover.kundendomain.de IN CNAME autodiscoverredirect.exchangehoster.de.

2. Hosted Exchange 2010 – Server-Adressen

I. Bitte nutzen Sie folgende Server-Adressen für Ihr Hosted Exchange 2010 Basic oder Alias POP3 Postfach:

Online Zugriff auf Exchange-Konto:
 owa.simple-cloud.com

POP3

Eingangsserver: mail.simple-cloud.com
 IP-Adresse: 81.30.146.74

SMTP-Ausgangsserver: mail.simple-cloud.com
 IP-Adresse: 81.30.146.74

IMAP

Eingangsserver: mail.simple-cloud.com
 IP-Adresse: 81.30.146.74

SMTP-Ausgangsserver: mail.simple-cloud.com
 IP-Adresse: 81.30.146.74

II. Nutzen Sie bitte folgende Einstellungen für ein Exchange 2010 Premium oder Platinum Postfach:

Exchange Mailbox Server: excas01.cloud.local
 RPC over HTTPS: ex.simple-cloud.com

III. Active Sync Endgeräte

Um sich mit mobilen Active Sync Endgeräten sich anzumelden, verwenden Sie bitte folgenden Server:

Mailserver: ex.simple-cloud.com
 Domäne: frei lassen
 Benutzername: E-Mail Adresse
 Passwort: Ihr Passwort

IV. DNS Einstellungen: MX-Records für Exchange 2010 Postfächer

Wert	Priorität	IP-Adressen
mail01.simple-cloud.com.	10	81.30.146.71
mail02.simple-cloud.com.	10	81.30.146.72

V. Autodiscover Einträge

autodiscover.kundendomain.de IN CNAME autodiscoverredirect.simple-cloud.com.

3. Auftretende Probleme bei nicht vorhandenem Autodiscover-Eintrag

Probleme bei nicht Setzen des Autodiscover-Eintrags

- Sie müssen die Postfächer manuell konfigurieren, welches eine zusätzliche Fehlerquelle und Aufwand für den Kunden bedeutet.
- Es kann beim Abruf der E-Mails zu einem SSL-Zertifikatsfehler kommen, welches den Kunden verwirrt, weil es einen Zertifikatsfehler anzeigt.

4. Ziel- und Sendeserver für Antispameurope und Indevis

Die folgenden Daten funktionieren, sei es für die neue oder alte Plattform. Der Zielserver für Antispameurope und Indevis lautet:

mailin.exchange-anywhere.de	93.186.203.158 - 93.186.203.159
-----------------------------	---------------------------------

Der Sendeserver lautet:

mailout01.exchange-anywhere.de	93.186.203.5
mailout02.exchange-anywhere.de	93.186.203.3

5. SharePoint 2010 Server Adressen

Bei Hosted SharePoint 2010 bitte folgende DNS Einstellungen verwenden:

*	A-Record	81.30.146.100
---	----------	---------------

*= Hierbei tragen Sie bitte die 1 SLD des SharePoints ein, z.B. www, share oder intranet. Dies ist der erste Teil der Domain, wie „www“.sharepoint.de, oder „intranet“.sharepoint.de.